

Einrichtung einer VR-NetWorld-Card (HBCI-Chipkarte) In der VR-NetWorld Software

Stand 07/2016

Sehr geehrter Kunde,

hiermit erhalten Sie eine Anleitung zur Einrichtung Ihrer Zugangsdaten (VR-NetWorldCard) in der VR-NetWorld Software. Die Anlage der Konten erfolgt in diesem Vorgang automatisch.


Hinweise:

Die Treibersoftware für Ihren Chipkartenleser sollte zu diesem Zeitpunkt bereits auf Ihrem Rechner installiert sein. Die aktuellen Treiber für Leser der Firma Reiner SCT können über www.reiner-sct.de >> Support >> Download geladen werden.


Die Chipkarte wurde Ihnen mit einer PIN und PUK zugesandt. Die PIN-Nummer können Sie nach der Einrichtung im Programm ändern. Die PIN-Änderung ist in Punkt 2 dieser Anleitung beschrieben. Die PUK wird zur Entsperrung Ihrer Karte nach 3maliger PIN-Falscheingabe benötigt. Bitte bewahren Sie diese gut auf.

1. Einrichtung der Bankverbindung

Wählen Sie im Hauptmenü „Stammdaten“ – „Bankverbindungen“ – „Neu“.



Wählen Sie eine Bezeichnung für die Bankverbindung (den Punkt Beschreibung können Sie frei lassen), geben die Bankleitzahl (72290100 für die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG) ein und klicken Sie auf „Weiter“.



Einrichten einer Bankverbindung: Willkommen

Sie können Ihrer neuen Bankverbindung eine Bezeichnung und eine Beschreibung geben.

Bezeichnung * RVB Donauwörth Chipkarte

Beschreibung


Bankleitzahl * 72290100

Kreditinstitut Raiff-VB Donauwörth

Mit * gekennzeichnete Eingabefelder müssen ausgefüllt werden.

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Wählen Sie den Punkt „Chipkarte“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.



Einrichten einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.

Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums

PIN/TAN


Schlüsseldatei

Chipkarte

kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe


Geben Sie bei Aufforderung die PIN an dem Chipkartenleser ein und bestätigen die Eingabe mit der „OK“-Taste (am Lesegerät).




REINER SCT cyberJack go USB 01 - PIN Eingabe

** Bitte beachten Sie die Anzeige Ihres cyberJack Kartenlesers **


Nun werden die bereits auf der Chipkarte gespeicherten Daten angezeigt. Diese sind mit einem Haken ausgewählt (in der Regel die Erste Kennung). Bestätigen Sie hier mit „Weiter“.




Im folgenden Fenster werden die Daten der Bankverbindung angezeigt, bestätigen Sie diese mit „Weiter“.



Als nächstes wird die aktuelle Kommunikationsadresse zur Bank, sowie die HBCI/FIN TS-Version (3.0) angezeigt. Bitte bestätigen Sie mit „Weiter“.




Starten Sie nun den Sendevorgang für die Initialisierung mit einem Klick auf die Schaltfläche „Ja“. Während dieses Vorganges werden Sie mehrmals aufgefordert Ihre PIN-Nummer einzugeben.



Konnte Ihre Karte erfolgreich mit der Bank synchronisiert werden, zeigt Ihnen das Programm nun eine Liste aller berechtigten Konten. Nicht gewünschte bzw. benötigte Konten können ausgeblendet werden. Entfernen Sie dazu einfach den Haken in der Spalte „Konto anlegen“ vor dem entsprechenden Konto. Bei Bedarf können diese Konten über Stammdaten>>Benutzer auch wieder eingebildet werden.



Die erfolgreiche Synchronisation wird mit diesem Fenster beendet. Klicken Sie auf „Fenster schließen“




Im anschließenden Fenster werden alle Daten nochmals zusammenfassend angezeigt.

www.rvb-donauwoerth.de
electronic-banking@rvb-donauwoerth.de

Tel.: ☎ (09 06) 78 04 – 99 440
 Fax.: ☒ (09 06) 78 04 – 99 449

Seite 4

Bitte bestätigen Sie mit „Weiter“ und klicken abschließend auf „Fertigstellen“. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.




Das Einrichten der Bankverbindung ist abgeschlossen.
Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, wurden auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet.

Sicherheitsmediumdaten

Bezeichnung	RVB Donauwörth Chipkarte
Beschreibung	
Sicherheitsmedium	bestehende Chipkarte verwenden
Bank	72290100
	Raiff-VB Donauwörth
Benutzerkennung	6729712517003386588
URL/IP-Adresse	hbc01.fiducia.de

< Zurück Weiter > Hilfe



Das Einrichten der Bankverbindung ist jetzt abgeschlossen.

Die Bankverbindung von der Chipkarte wurde übernommen.

Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, sind auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet worden.

< Zurück Fertig stellen Hilfe


Bitte achten Sie stets darauf, die Chipkarte sorgfältig zu verwahren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam in regelmäßigen Abständen die PIN für Ihre Chipkarte zu ändern. Wie dies funktioniert beschreiben wir in Punkt 2 dieser Anleitung.

2. Änderung der PIN


Wählen Sie entweder im linken Menübaum den Punkt „Bankverbindungen“, oder klicken Sie im Hauptmenü auf „Stammdaten“ – „Bankverbindungen“.

Auf der rechten Seite erscheinen nun die eingerichteten Bankverbindungen.







Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf die betreffende Bankverbindung und wählen „Bearbeiten“ aus. Sie werden nun nach der Chipkarte gefragt und aufgefordert die PIN einzugeben.



Im nun angezeigten Fenster wählen Sie den Punkt „Sicherheitsmedium“ aus.



Als nächstes wählen Sie die Funktion „PIN ändern“.



Geben Sie bei Aufforderung zur PIN-Eingabe **als erstes die aktuelle PIN**, anschließend **zweimal die neue** gewünschte PIN- Nummer (Bitte beachten Sie,

dass die Länge der PIN 6 – 8 Stellen betragen muss) an dem Chipkartenleser ein
und bestätigen jeweils mit der grünen „OK“-Taste.

Die Meldung „PIN-Änderung erfolgreich durchgeführt“ und das Fenster
„Bankverbindung bearbeiten können Sie nun mit „OK“ bestätigen.